



## Windows7 Professional / Enterprise / Ultimate でのアカウント設定


1. 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインして、「スタート」 「コンピューター」を右クリック 「管理」を選択します。



2. 「コンピューターの管理」 「システムツール」 「ローカルユーザーとグループ」 「ユーザー」 「Administrator」選択



3.Administratorのプロパティを表示 「アカウントを無効にする」のチェックを外す  
「適用」 「OK」で完了




これで、ログイン画面に「Administrator」が表示します。



デフォルトではパスワード無しでログインできますので、インストールや設定が完了したら、パスワードを設定、または再度アカウント無効にしておくことをお勧めします。


## Windows7 HomePremium でのアカウント設定

1. 「スタート」「すべてのプログラム」「アクセサリ」「コマンドプロンプト」を右クリック「管理者として実行」を選択します。



2. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」を選択します。


コマンドプロンプトが表示したら、画面の左上タイトルバーに「管理者」と表示しているかを確認してください。



3.半角英数でコマンドを入力します。

「**net user administrator /active:yes**」 Enter キー  
は、半角スペースです。

4.「コマンドは正常に終了しました。」と表示すれば、完了です。



```
C:\ 管理者: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>net user administrator /active:yes
コマンドは正常に終了しました。

C:\Windows\system32>
```

これで、ログイン画面に「Administrator」が表示します。



デフォルトではパスワード無しでログインできますので、インストールや設定が完了したら、パスワードを設定、または再度アカウント無効にしておくことをお勧めします。

5.Administrator を再度無効にするには、1~2の手順でコマンドプロンプト画面を表示して、半角英数でコマンドを入力します。

「**net user administrator /active:no**」 Enter キー  
は、半角スペースです。

「コマンドは正常に終了しました。」と表示すれば、完了です。